

Customer Web Configuration (CWC)

Dokumentation

Was ist CWC Mittels der Customer Web Configuration (CWC) können Sie Ihre Lösung in einem bestimmten Rahmen für Ihre Bedürfnisse konfigurieren. Bestimmte Elemente können Sie entweder ein/ausblenden und/oder umbenennen.

Umfang der Konfigurierbarkeit umantis hat sich dabei bewusst auf eine überschaubare Anzahl von Elementen beschränkt, um die Funktionalität der Lösung nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass Felder und Funktionen nicht ausgeblendet werden können, welche die Funktionalität der Lösung behindern würde. So ist zum Beispiel der Name einer Person nicht ausblendbar.

Empfohlenes Vorgehen Wenn Sie Ihre Lösung anpassen möchten, gehen Sie bitte für jedes Element in folgenden Schritten vor:

1. Konfiguration eines Elements in allen Lösungs-Bereichen (intern, extern, cockpit)
2. Test des Elements aus den unterschiedlichen Sichtweisen des Anwenders testen

Es gibt gewisse Texte, welche in der internen und externen Sicht separat angepasst werden können. Deshalb ist es wichtig, dass Sie nach einer Änderung auch die externen Sichten prüfen.


Wichtig: Nur Administratoren können CWC durchführen, deshalb müssen Sie die entsprechenden externen Seiten als Administrator aufrufen. Wechseln Sie nach einer Änderung daher auf die Externe Ansicht (z.B. über Ihre Webseite) und prüfen Sie, ob die Änderungen Ihren Wünschen entsprechen.

Anpassung eines Elements Falls Sie als Administrator eingeloggt sind, erscheint auf Screens welche Konfigurationsmöglichkeit bieten der Link „Inhalt anpassen“ neben dem Link „Hauptseite“.



Sobald Sie auf diesen Link geklickt haben befinden Sie sich im Konfigurationsmodus und erhalten das CWC-Control Panel oben rechts.



Zusätzlich erhalten Sie neben jedem konfigurierbaren Element das Icon  über welches Sie das entsprechende Element konfigurieren können:

Die grau hinterlegten Elemente sind aktuell ausgeblendet

Je nach Feld können Sie das Element ein/ausblenden und/oder umbenennen. Durch „Speichern“ werden die Änderungen sofort gültig.

Die Feldbezeichnung kann bei jedem CWC-fähigen Feld konfiguriert werden. Die Original-Feldbezeichnung wird Ihnen jeweils angezeigt. Um die Original-Feldbezeichnung wieder zu verwenden, entfernen Sie die von Ihnen eingestellte Feldbezeichnung und speichern Sie die Änderung.

Mit den Einstellungen „Verwenden“ (nicht bei allen CWC-Feldern möglich) können Sie festlegen, ob das Feld sichtbar ist oder nicht. Um das Feld sichtbar zu machen, wählen Sie „ja“. Um das Feld auszublenden, wählen Sie „nein“. Um die Standardeinstellung von umantis zu verwenden, wählen Sie „default“.

Hinweis: In der normalen Ansicht werden die ausgeblendeten Felder nicht mehr angezeigt. Um die Felder wieder Anzuzeigen, muss der Modus CWC aktiviert sein. Die nicht verwendeten Felder werden Ihnen mit einem hellgrauen Hintergrund angezeigt.

Beispiel links: Die Felder „Datum Benutzerdefiniert 1“ und „Gewünschtes Einstellungsdatum“ werden nicht angezeigt (hellgrauer Schatten)

Nach Abschluss ihrer Anpassungen können Sie den Konfigurationsmodus durch Klicken des Links „Anpassungen verwenden“ verlassen.